




# 使用TISIS, 提高人体工学

今天Tornos公布了TISIS的新版本, 它以Window 8.1操作系统推出的Metro风格为基础, 具有新的功能和优雅的图示设计。



在主界面上有两个新面板: Tornos SA新闻和TISIS软件的使用提示。显示的信息可通过互联网进行更新。当然, 也可撤销显示, 只需点击左下方的按钮即可。

### 更快速地访问

为了更加方便地使用TISIS软件, 设计师添加了键盘快捷键(基于Windows标准), 提供更加快速的功能访问; 在应用程序的标题栏上也集成了Ribbon界面。

快捷键	部件编辑功能
CTRL+S	保存
CTRL+SHIFT+S	另存为
CTRL+Z	撤销
CTRL+Y	重做
CTRL+F	查找
CTRL+W, CTRL+F4	关闭
CTRL+P	打印
F9	2D 轨迹
F10	传送

现在同一个编辑器能够同时打开多个零件程序，可在它们之间快速的转换浏览。

现在可通过程控的2D轮廓显示功能，和运动模拟一起，对程序进行优化和控制。

打印功能更加丰富，增加了数据预览功能和打印选项。

TISIS对比功能：这是一项新的应用，可对所做的任何修改和编辑进行比较，例如机床上零件程序的修



改。零件信息、ISO代码和刀具库都可以分别进行对比和同步。

机器监控功能也更加丰富了，新增加了机床状态信息，得益于新的机床类别信息显示。

## 兼容性

如果使用TISIS关联包，软件更新则必须在机床上进行。这包括以下版本的关联包和运动控制：关联包：1.3，运动控制SwissNano：403，运动控制Swiss ST 26：28M。

### OS 兼容性：

Windows XP, Vista, 7, 8和8.1 (32-/64-bit)

### 推荐屏幕尺寸：

WGXA (1280 x 800 像素)

### 随机存储器和硬盘驱动器：

RAM 2 GB, HDD 300 MB

ISO代码编辑功能和刀具库管理功能只适用于SwissNano机床和Swiss ST 26机床。



现在用于平板电脑的TISIS Tab可通过谷歌商店获得。这款软件现在还可安装在不同的设备上，比如智能手机，平板手机和平板电脑。这个应用程序是免费的。



**TORNOS**  
Tornos SA  
Industrielle 111  
2740 Moutier  
电话 +41 32 494 44 44  
传真 +41 32 494 49 07  
www.tornos.com